

家

Application Android


29 Oct 2014

安卓程序，2014年10月29






L'utilisateur a appuyé sur l'icône de l'application
用户点击按钮启动程序。
The user pressed application button



My session : PHASE 2

- Temps : 5 minutes par défaut 时间：默认5分钟 – default Time : 5min
- Exercice : 3 choix - boutons actifs :练习：3个按钮选择 – Exercice : 3 choices (active button)
- Aide : bouton actif 帮助： 点击按钮。 - Help : active button



L'utilisateur a choisi l'exercice Balance
用户选择balance练习。
The user have chosen balance exercice





L'utilisateur a appuyé sur Play
用户点击play按钮
The user pressed "play" button



- Le fauteuil vient de se mettre en mouvement :
position intermédiaire.

按摩椅开始移动，中间位置

The chair movement begins : middle position

- Paramètres exercice Balance :

Balance练习参数

Inspiration : 5 s. 吸5s

Stop max 1s 停止最多1秒

Expiration : 5 s. 呼5s

Stop max 1s 停止最多1


- Le graphique par défaut est la « bulle ».
默认的图形是圆形

The default graphic is the bubble


- Décompte de 3 secondes avant le début de l'exercice.

3, 2, 1 秒在开始练习前 ting zhi - 3s before exercise beginning

- Les Leds commencent à clignoter.
Led灯开始闪烁 – LED light on



L'utilisateur a appuyé sur l'icône plein écran
用户点击这个全屏按钮
The user pressed full screen button



- Pour retourner à la page d'exercice, appuyer sur l'icône écran réduit :

点击这个缩屏按钮，返回练习界面。

To return to exercise page, the user press this button :



Réglage de la poussée des galets 调节推动器 w Breathing wheels adjsutment



- L'utilisateur augmente la poussée des galets par pression successive (plus d'air).
用户点击按钮，推动器增加持续压力
The user raise the massage wheels pressure by several pressing on the button (more air)



- L'utilisateur diminue la poussée des galets par pression successive (moins d'air).
用户点击按钮，推动器减少持续压力。
The user decrease the massage wheels pressure with several pressing on the button (less air)

Réglages confort-utilisateur (调节舒适) User comfort adjustment



用户调高背部（持续推进器）
L'utilisateur ajuste la position du dos vers le haut par pression successive.
The user adjust the back position (higher) with several pressing on the button



脚部调节：调高腿部。
L'utilisateur ajuste la position du support bas-jambe vers le haut par pression successive.
The user adjust the legs position with several pressing on the button (higher)



用户调低背部（持续推进器）
- L'utilisateur ajuste la position du dos vers le bas par pression successive
The user adjust the back position (lower) with several pressing on the button



脚部调节：调低脚步
- L'utilisateur ajuste la position du support bas-jambe vers le bas par pression successive.
The user adjust the legs position with several pressing on the button (higher)

Réglage zéro-gravité

0重力调整 – Zero gravity adjustment



按摩椅开始0重力，按钮激活

Le fauteuil se met en zéro-gravité = bouton activé
The chair move to zero gravity position



按摩椅返回中间状态（一共3种状态，高，中，低）按钮不激活。

Le fauteuil revient en position intermédiaire = bouton désactivé
The chair come back to midle position = button not activated



L'utilisateur a appuyé sur Settings

用户点击设置 – The user press setting button



蓝牙不打开，关闭
La fonction Bluetooth
est désactivée.
Bluetooth function is unactivated



La fonction Bluetooth
est activée. 蓝牙打开。
Bluetooth function is
activated




- 加热功能关闭
La fonction
chauffante est
désactivée.
The function Heat is activated.



加热功能 激活
- La fonction
chauffante est
Activée
The function Heat is activated.


Heat : PHASE 2
加热，阶段 2



L'utilisateur a appuyé sur Settings
The user press on setting button
用户按设置按钮



- La fonction prise de pouls est désactivée.
测量脉搏关闭
The "poul" function is deactivated



- La fonction prise de pouls est activée.
测量脉搏打开
The "poul" function is activated

Poul : Phase2 阶段 2

- L'utilisateur doit mettre son bracelet pour que son rythme cardiaque apparaisse dans le cœur :
用户连接蓝牙手环，然后显示心跳。
The user need to wear his electronic bracelet to get the function





L'utilisateur a appuyé sur Settings
The user pressed setting button
用户点击设置



- La fonction swing est désactivée. 摇摆关闭。The swing function is desactivated



- La fonction swing est activée. 摇摆打开 The swing function is activated

- Bascule-arrière : inspiration. 向后, 吸气 – back movement for inspiration


- Bascule-avant : expiration. 向前, 呼气 – forward movement for expiration



L'utilisateur a appuyé sur Settings
用户点击设置
The user pressed setting button




- La fonction O2 générateur est désactivée.
氧气发生器关闭
O2 function activated



- La fonction O2 générateur est activée
.氧气发生器打开
O2 function is activated



- La fonction Leds est désactivée. 灯光关闭 LED desactivated



- La fonction Leds est activée. 灯光打开 LED activated.
- Les 3 dernières minutes de l'exercice le Leds reste sur la couleur bleue.最后3分钟持续蓝光。The last 3 min of exercise




L'utilisateur a appuyé sur Language
用户选择语言 phase2 阶段2
The user press language button



- La langue par défaut est l'anglais. 默认英语 The default language is english

Language : Phase2 阶段 2



L'utilisateur a appuyé sur Music
用户点击音乐按钮
The pressed music button




- La musique par défaut est « Aquatic SunBeam ». 默认音乐， « Aquatic SunBeam »


The default music is « aquatic SunBean”



L'utilisateur a appuyé sur Voice
点击voice按钮。
The user pressed Voice button



- Le choix par défaut est voix d'homme. 默认男声。 The default choice is the man voice



L'utilisateur a appuyé sur Volume
点击volume按钮
The user pressed volume button




- Après avoir appuyé sur le bouton volume, un bandeau réglage apparaît.
点击声音按钮，显示调节声音状态条
After pressing the volume button, a volume adjustment bar appear

- Le curseur peut bouger du haut vers le bas jusqu'à position silence.
上下调节音量，直到静音
The cursor can be moved from top to down (silence position)





L'utilisateur a appuyé sur Time
用户点击时间
The user pressed on Time



- Le temps par défaut est 5 minutes. 默认5分钟 – The default time is 5 min
- Le bouton est activé lorsque la couleur est verte. 当绿色颜色时，按钮激活。 The button is activated if the color is green



L'utilisateur a appuyé sur Graphic
The user pressed on Grapic
用户点击图形



- Le graphique par défaut est la « bulle ». 默认是第一个图形 – The default graphic is the bubble
- Le bouton est activé lorsqu'il est entouré en vert. 按钮激活, 外围一圈显示为绿色。 A green circle is around the button when it is activated




L'utilisateur a choisi l'exercice Relax
The user have chosen relax exercise
选择Relax 练习



- L'utilisateur a choisi le temps 10 minutes. 用户选择10分钟: - user choose 10 min time
- L'utilisateur a choisi le graphique « fleur ». 用户选择花的图形。 - user choose flower graphic
- Paramètres exercice Relax : 放松练习参数 Relax exercise parameters :
 - Inspiration : 4 s. 吸气: 4秒 stop max 最多1秒,
 - Expiration : 6 s. 呼气: 6秒 stop max 最多1秒



L'utilisateur a choisi l'exercice Performance
The user choose Performance exercise
用户选择性能按钮。



- L'utilisateur a choisi le temps 15 minutes. 用户选择15分钟 – User choose 15 min time
- L'utilisateur a choisi le graphique « poumons ». 用户选择肺的图形 – user choose lung graphic
- Paramètres exercice Performance 性能练习参数 – Performance exercise parameters :
 - Inspiration : 6 s. 吸气: 6秒 stop max 最多1秒,
 - Expiration : 4 s. 呼气: 4秒 stop max 最多1秒



L'utilisateur a appuyé sur Help
The user press Help button
用户按帮助按钮。



- L'utilisateur peut lire la suite des recommandations en scrollant. 用户上下移动条来查看帮助
The user can read the next recommendations using rolling bar.



L'utilisateur a appuyé sur History
 用户点击历史
 The user pressed History button

DATE	INHALATION	BREATH RETENTION	EXHALATION	BREATH RETENTION	DURATION
23/06/14	4	8	12	4	5 min 0 sec
23/06/14	4	0	4	0	5 min 0 sec
23/06/14	4	8	12	4	5 min 0 sec
23/06/14	4	6	8	0	5 min 0 sec
23/06/14	4	4	4	0	5 min 0 sec
23/06/14	4	0	6	0	5 min 0 sec
23/06/14	6	0	4	0	5 min 0 sec

- Cette page est un résumé des derniers exercices effectués sur le fauteuil.

这页显示用户做过的练习历史。 This page is the summary of the last exercices made by user

家

Phase2 阶段 2



L'utilisateur a choisi l'exercice My session

用户选择my session

The user chose « my session »



- 3 niveaux d'exercices pré-programmés : Débutant, Intermédiaire et Pro.

3种定制程序，初学者，中级者，高级者。

3 set exercises: Beginner, Intermediate and Pro.

- 1 niveau d'exercice personnalisable. 1级定制练习 1 personalised exercise.

- Le choix par défaut est Débutant. 默认选择初学者 Exercise by default is 'Beginner'.



L'utilisateur a choisi Beginner
用户选择初学者
The user chose "beginner"

Phase2 阶段 2



- Le bandeau Débutant s'éclaire. 初学者 (tab) 开始显示。 The 'Beginner' banner turned white (active button).
- Inspiration : 4 s. 吸气4秒 - Breath in 4s
- Rétention $\frac{3}{4}$ PLEIN : 4 s. 保持4秒 – Hold 4s
- Expiration : 4 s. 呼气4秒 Breathe out 4s
- Rétention vide 1s 最多1秒 Hold 1s



L'utilisateur a choisi Intermediate

用户选择中级

The user chose « intermediate »

Phase2 阶段 2



- Le bandeau Intermédiaire s'éclaire. 中级tab显示。The 'Intermediate' banner is active and turned white.

- Inspiration : 4 s. 吸气4秒。Breathe in 4s
- Rétention $\frac{3}{4}$ PLEIN : 6 s. 保持6秒。Hold 6s
- Expiration : 8 s. 呼气8秒 breatheout 8s
- Rétention vide 1s 最多1秒 Hold1s



L'utilisateur a choisi Pro
用户选择pro模式
The user chose "pro"

Phase2 阶段 2



- Le bandeau Pro s'éclaire. 激活pro (tab) The 'Pro' banner is active and turned white.

- Inspiration : 4 s. 吸气4秒 – Breathe in 4s
- Rétenion $\frac{3}{4}$ PLEIN : 8 s. 保持3/4 ? ? ? 8秒 - Hold 8 s
- Expiration : 12 s. 呼气12秒 – Breathe out 12s
- Rétenion VIDE : 4 s. 保持空, 4秒 – Hold 4s



L'utilisateur a choisi Customise
The user chose « customize »

Phase2 阶段 2



- Le bandeau Custom s'éclaire. 自定义custom 激活
The 'Custom' banner' turned white.
- Chaque cadran peut être modifié grâce au curseur.
Each breathing sequence can be modified with the cursor
- Inspiration : max 30 s. 吸气最多30秒 Breathe in max 30s
- Rétention $\frac{3}{4}$ PLEIN : max 30 s. 保持最多3/4 30秒 Hold max 30s
- Expiration : max 30 s. 呼气最多30秒 breathe out max 30s
- Rétention VIDE : max 30 s. 保留 空最大30秒 Hold max 30s